

mimio[®]

MimioMobile
Felhasználói kézikönyv



© 2013 Mimio. Minden jog fenntartva. Az utolsó módosítás kelte: 2013.09.03..

A jelen dokumentum és a szoftver, illetve azok részeinek bármilyen formában és módon történő másolása és továbbadása, valamint más nyelvekre való lefordítása kizárólag a Mimio előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Mimio, MimioClassroom, MimioTeach, MimioCapture, MimioVote, MimioView, MimioHub, MimioBoard, A MimioPad, a MimioMobile, a MimioProjector és a MimioStudio bejegyzett védjegyek az Egyesült Államokban és más országokban. Minden egyéb védjegy azok tulajdonosainak védjegye.

Az Apple, az iPad, az iPhone, az iPod touch és az App Store az Apple Inc. az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegyei.

Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegyei.

Tartalom

MimioMobile	1
Az első lépések	3
A szoftver telepítése	3
Mobil eszközök csatlakoztatása	3
A tanár mobil eszközének csatlakoztatása	3
Tanuló mobil eszközének csatlakoztatása	4
Kapcsolódási előzmények használata	4
Manuális csatlakozás	5
A MimioMobile használata	7
A billentyűparancsok használata	7
Az Osztálykezelő használata	8
A MimioStudio Collaborate használata	8
Munkaterület kinagyítása	10
A Collaborate eszköztár használata	10
Vezérlés megosztása	10
A MimioStudio Vote használata	11
Segítségkérés	13
Lépjen kapcsolatba a Mimio munkatársaival	13
A dokumentációval kapcsolatos visszajelzések	13

Ez az oldal szándékosan üres a kétoldalas nyomtatás érdekében.


MimioMobile

A MimioMobile mobil alkalmazással tanárok és diákok együttműködve, interaktív tábla használatával tarthatnak órákat. A MimioMobile alkalmazás a MimioStudio szoftverrel egymagában is, vagy a MimioTeach interaktív rendszerrel, illetve más MimioClassroom termékkel együttesen is használható.

A MimioMobile alkalmazás a következő eszközökhöz áll rendelkezésre:

- iPad® 2 vagy újabb verzió iOS 5 vagy újabb operációs rendszerrel
- iPhone® 4 vagy újabb verzió iOS 5 vagy újabb operációs rendszerrel
- 4. generációs vagy újabb iPod touch® 4 iOS 5 vagy újabb operációs rendszerrel
- Android™ 3.0 (Honeycomb) vagy újabb verziót futtató mobil készülék

A MimioMobile tanulók és tanárok által egyaránt használható. A tanár bármely, diák módban használt mobil eszköznek átadhatja az asztalkezelési funkciót, valamint csoportfeladatokat hozhat létre, így minden mobil eszközzel rendelkező diák egyidejűleg vehet részt a feladatban. A tanulók mobil készüléket is használhatnak a MimioMobile eszközzel a MimioVote egység helyett.

 Az olyan mobil eszközök, amelyre telepítve van a MimioMobile alkalmazás, az új MimioPad táblaszámítógépen is használhatók.

A MimioPad táblaszámítógéppel kapcsolatos további tájékoztatásért lásd: MimioClassroom Használati utasítás.

Ez az oldal szándékosan üres a kétoldalas nyomtatás érdekében.

Az első lépések

A MimioMobile használatára vonatkozó információkért tekintse meg az alábbi részeket.

- A szoftver telepítése
- Mobil eszközök csatlakoztatása

A szoftver telepítése

A MimioMobile használata előtt az alábbiakat kell tennie:

- Töltse le és telepítse a MimioStudio szoftvert a Mimio webhelyéről: www.mimio.com.
- Telepítse a MimioMobile alkalmazást a tanári mobil készülékre és az egyes tanulói mobil készülékekre. A MimioMobile alkalmazás az Apple App StoreSM és a Google PlayTM Store áruházban vásárolható meg.

A szoftver aktiválása

1. A MimioStudio Jegyzetfüzet alkalmazásban tegye az alábbiak egyikét:
 - **(Windows és Linux)** Válassza **A MimioStudio névjegye** című részt a **Súgó** menüből.
 - **(Mac)** Válassza **A MimioStudio névjegye** című részt a **Jegyzetfüzet** menüből.
2. A telepített szoftvereszközök alatt válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - **MimioMobile** – aktiválás MimioMobile
 - **MimioStudio** – aktiválás MimioStudio
3. Adja meg a szoftver felhasználási engedélyének számát **A felhasználási engedély száma** mezőben.
4. Kattintson az **OK** gombra a szoftver aktiválásához.


Mobil eszközök csatlakoztatása


Ha telepítette a MimioStudio és a MimioMobile alkalmazást, a tanári és a tanulói mobil eszközöket a számítógéphez csatlakoztathatja.

A tanár mobil eszközének csatlakoztatása

A tanár mobil eszközét gyorsan csatlakoztathatja számítógépéhez a MimioStudio Mobil beállítások vagy Tulajdonságok segítségével.

A tanár mobil eszközének csatlakoztatása

1. Tegye az alábbiak egyikét:
 - **(Windows és Linux)** Indítsa el a MimioStudio Beállítások lehetőséget.
 - **(Mac)** Indítsa el a MimioStudio Tulajdonságok lehetőséget.
2. Válassza a  **Mobil** lehetőséget.










3. Érintse meg a mobil készüléken a  lehetőséget a MimioMobile indításához.
4. A **Kapcsolódási módszerek** területen érintse meg a **QR-beolvasás** lehetőséget.
5. A kamera elindításához érintse meg a mobil eszközön a QR-kódot.
6. Igazítsa a készülék képernyőjén látható vezetőket a QR-kódhoz a **MimioStudio** alkalmazásban a QR-kód beolvasásához.

A készülék a számítógéphez csatlakozik, és a mobil eszköz képernyőjén megjelenik az asztal.

Tanuló mobil eszközének csatlakoztatása


A tanulói mobil készülékek a MimioStudio osztálykezelő segítségével csatlakoztathatja.

Tanuló mobil eszközének csatlakoztatása


1. Az Osztálykezelő indításához tegye az alábbiak egyikét:
 - Kattintson a MimioStudio Eszközök között az **Alkalmazások** gombra, , és válassza az  **Osztály kezelő** lehetőséget.
 - **(Windows)** A tálcán a jobb egérgombbal kattintson a  ikonra, és válassza az  **Osztály kezelő** lehetőséget.
 - **(Linux)** Az értesítési területen a jobb egérgombbal kattintson a  ikonra, és válassza az  **Osztály kezelő** lehetőséget.
 - **(Mac)** A menüsávon kattintson a  ikonra, és válassza az  **Osztály kezelő** lehetőséget.
2. Válassza ki az osztályt, amelyhez eszközt szeretne csatlakoztatni, majd kattintson az **Óra indítása** lehetőségre.
3. Érintse meg a  ikont a tanulói eszközön a MimioMobile indításához.
4. A **Kapcsolódási módszerek** területen érintse meg a **QR-beolvasás** lehetőséget.
5. A kamera elindításához érintse meg a mobil eszközön a QR-kódot.
6. Igazítsa a készülék képernyőjén látható vezetőket a QR-kódhoz a **MimioStudio** alkalmazásban a QR-kód beolvasásához.
7. A mobil eszközön érintse meg az eszközt használó tanuló nevét.
8. A kijelölés megerősítéséhez érintse meg az **Igen** lehetőséget.

Kapcsolódási előzmények használata

Amikor mobil készülékét számítógéphez csatlakoztatja, a készülék a korábbi kapcsolatokat a MimioMobile kapcsolódási előzményeiben tárolja. Az előzmények segítségével gyorsan újracsatlakoztathatja mobileszközét.

-  Névtelen osztályokhoz való csatlakozásokat a rendszer nem menti a csatlakozási előzményekbe.




A mobil készülék csatlakoztatása a csatlakozási előzmények alapján

1. Érintse meg a mobil készüléken a  lehetőséget a MimioMobile indításához.
2. A **Kapcsolódási módszerek** területen érintse meg az **Előzmények** lehetőséget.
3. Válassza ki az osztályt vagy a tanár számítógépét, amelyhez csatlakozni szeretne.

Manuális csatlakozás

Mobilkészülékét manuálisan is csatlakoztathatja a számítógéphez a QR-kód beolvasása nélkül, ha megadja a hálózati adatokat.

Mobil készülék manuális csatlakoztatása

1. Érintse meg a mobil készüléken a  lehetőséget a MimioMobile indításához.
2. A **Kapcsolódási módszerek** területen érintse meg a **Kézi** lehetőséget.
3. Érintse meg az alábbiak egyikét:
 - **Tanár** – a készülék tanári készülékként való csatlakoztatása
 - **Tanuló** – a készülék tanulói készülékként való csatlakoztatása
4. Adja meg a kért adatokat, majd érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.
 -  A tanári készülékként való csatlakoztatással kapcsolatos szükséges információk a MimioStudio Mobil beállítások/tulajdonságok területen a QR-kód alatt láthatók.
 -  A tanulói készülékként való csatlakoztatással kapcsolatos szükséges információk az Osztálykezelő területen a QR-kód alatt láthatók.

Ez az oldal szándékosan üres a kétoldalas nyomtatás érdekében.

A MimioMobile használata

A MimioMobile használatára vonatkozó információkért tekintse meg az alábbi részeket.

- A billentyűparancsok használata
- Az Osztálykezelő használata
- A MimioStudio Collaborate használata
- Vezérlés megosztása
- A MimioStudio Vote használata

A billentyűparancsok használata

A billentyűparancsok a mobil eszköz aktív területének tetején találhatók. Ezek a billentyűk a tanár eszközén mindig elérhetők, de a tanulói készülékeken csak akkor, ha a tanár átadta a tanulónak az asztalvezérlést. Az asztali vezérlés megosztásával kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd A vezérlés megosztása című részt.

A billentyűparancsok lehetővé teszik a MimioStudio szoftver funkcióinak gyors elérését.

 Kijelölő eszközök	 Újra
 Toll	 Eszközök
 Kiemelő	 Képernyőmentések
 Radír	 Szöveges eszköz
 Kivágás	 MimioVote
 Másolás	 MimioView
 Beillesztés	 Control
 Visszavonás	 Indítás







A funkciókkal kapcsolatosan további információért lásd: MimioClassroom felhasználó útmutató.

Az Osztálykezelő használata

A MimioStudio Osztálykezelő segítségével megtekintheti a mobil készülék kapcsolati adatait, csatlakoztathatja a tanulói mobil készülékeket, valamint ellenőrizheti az osztály létszámát.

A tanulói mobil készülékek csatlakoztatásával kapcsolatosan lásd a Tanuló mobil eszközeinek csatlakoztatása című részt.

Az alábbi táblázat az Osztálykezelő különféle hozzáférési lehetőségeit mutatja be.

Kezdés innen	Művelet
Tálca (Windows) Értesítési terület (Linux)	A jobb egérgombbal kattintson a  ikonra, és válassza az  Osztály kezelő lehetőséget.
Menüsor (Mac)	Kattintson a  ikonra, és válassza az  Osztály kezelő lehetőséget.
MimioStudio Eszközök	Kattintson az Alkalmazások () gombra, és válassza az  Osztály kezelő lehetőséget.

Csatlakozásra vonatkozó információk megtekintése

- Válassza ki a megtekinteni kívánt osztályt, majd kattintson az **Óra indítása** lehetőségre.
- Ha a hibakereséshez szüksége van a csatlakozásra vonatkozó adatokra, kattintson a QR-kód alatt a **Részletek megjelenítése** lehetőségre.









A MimioStudio Collaborate használata

Mobil eszközzel és a MimioMobile használatával csoportfeladatokat is levezethet. A monitor automatikusan felosztható egyéni munkaterületekre a számítógéphez kapcsolt tanulói mobil eszközök számának függvényében.

A(z) Collaborate két módon használható.

- **Gyors Collaborate** – minden tanuló részére üres oldalt jelenít meg
- **Collaborate** – az aktuális Jegyzetfüzet oldalt jeleníti meg az egyes tanulókhoz




Az alábbi táblázat a Collaborate alkalmazás különféle hozzáférési lehetőségeit mutatja be.

Kezdés innen	Művelet
Tálca (Windows) Értesítési terület (Linux)	A jobb egérgombbal kattintson a  elemre, és válassza az  Gyors Collaborate menüpontot.
Menüsor (Mac)	Kattintson a  ikonra, és válassza a  Gyors Collaborate elemet.
MimioStudio Eszközök	Kattintson az Alkalmazások gombra,  , és válassza a  Gyors Collaborate lehetőséget.
MimioStudio Jegyzetfüzet	Tegye az alábbiak egyikét: <ul style="list-style-type: none">▪ Kattintson a Collaborate () gombra.▪ Az Eszközök menüből válassza a  Collaborate lehetőséget.

Munkaterület kinagyítása







Felnagyítja a tanulói munkaterületet, ha az osztályban szeretné kiemelni az egyéni munkákat.

Munkaterület kinagyítása

- ▶ A nagyításhoz kattintson a munkaterület alján található  gombra.
A kiválasztott munkaterület teljes képernyős üzemmódban jelenik meg.
- 💡 A   lehetőségre kattintva visszatérhet a munkaterületek megtekintéséhez.

A Collaborate eszköztár használata

Amikor a tanár elindítja a Collaborate alkalmazást, minden egyes tanulói mobil eszközön megjelenik a Collaborate eszköztár. A tanulók az eszköztáron elérhető eszközök segítségével rajzolhatnak és írhatnak a munkaterületen.




	<p>Kijelölő eszköz A kijelölő eszköz segítségével kijelölheti a kívánt elemeket és áthelyezheti őket.</p>	
	<p>Toll Kijelölheti a vonal színét és vastagságát.</p>	
	<p>Kiemelő Kijelölheti a vonal színét és vastagságát.</p>	
	<p>Radír Kijelölheti a vonal vastagságát.</p>	

Amikor a tanár kilép a Collaborate alkalmazásból, minden tanulói munkaterület automatikusan külön MimioStudio Jegyzetfüzet oldalként kerül mentésre a MimioStudio Galéria Csoportmunka mappájában.

Vezérlés megosztása

Az asztalvezérlés átadható bármely aktív tanulói mobil eszköznek.

A vezérlés megosztása

1. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Kattintson az **Alkalmazások** gombra , és válassza a  **Vezérlés** lehetőséget.
 - Érintse meg a  elemet a tanár mobil eszközén.
2. Válassza ki, hogy melyik tanulói eszköznek szeretné a vezérlést átadni.

A MimioStudio Vote használata

A MimioMobile alkalmazással rendelkező tanulói mobil készüléket a MimioStudio Vote funkcióval párhuzamosan is használhatja. A tanulói mobil készülék használható a MimioVote szavazó egység helyett is. Ha a tanár elindítja a Voice feladatot, a lehetséges válaszok a tanulói mobil készüléken jelennek meg.

A MimioStudio Vote funkcióval kapcsolatosan további információért lásd a MimioClassroom felhasználói útmutatót.

Ez az oldal szándékosan üres a kétoldalas nyomtatás érdekében.

Segítségkérés

Lépjen kapcsolatba a Mimio munkatársaival

A Mimio internetes oldalán támogatást biztosít a MimioClassroom termékekhez. Ezen felül a MimioMűszaki támogatási osztálya telefonon is rendelkezésre áll.

Weboldal: www.mimio.com

Telefon: (877) 846-3721

A www.mimio.com weboldalunk Támogatás részére látogatva felveheti velünk a kapcsolatot e-mailen keresztül is.

A dokumentációval kapcsolatos visszajelzések

Folyamatosan dolgozunk annak érdekében, hogy a legjobb minőségű dokumentációt mellékeljük a termékeinkhez. Örömmel vesszük visszajelzéseit. Küldje el megjegyzéseit vagy javaslatait az online súgóra, a nyomtatott vagy PDF formátumú kézikönyvekre vonatkozóan.

Kérjük, a visszajelzésben adja meg a következő adatokat:

- Terméknév és verziószám
- Dokumentum típusa: nyomtatott kézikönyv, PDF vagy online súgó
- Téma címe (online súgó esetén) vagy oldalszám (nyomtatott vagy PDF kézikönyvek esetén)
- A tartalom rövid leírása (például a pontatlan vagy nem egyértelmű lépésről-lépésre követendő utasítások, azok a területek, amelyekről több információra lenne szüksége stb.).
- A dokumentáció hibáinak javítására vagy fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Más olyan témákban is örömmel vesszük visszajelzéseit, amelyekkel szeretné, ha foglalkoznánk a dokumentációban.

A visszajelzését küldje a következő címre:

documentation@mimio.com

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az e-mail cím csak a dokumentációval kapcsolatos visszajelzésekre szolgál. Technikai jellegű kérdésekben kérje az ügyfélszolgálat segítségét.

Ez az oldal szándékosan üres a kétoldalas nyomtatás érdekében.